

智能求职助手使用说明书

安装步骤

Coze 平台访问凭证配置

1. 登录 Coze 平台，访问地址为 <https://www.coze.cn/open/oauth/sats>，创建访问凭证。具体操作流程可查看文档《如何创建 Coze 平台访问凭证》。
2. 将创建好的凭证配置到 `bosshelper1.X/02 - AppServer/config.yml` 中，格式如下：

```
coztoken: "Bearer coze访问凭证"
```

复制

注意：前面的“Bearer ”不要删除，只需将“coze访问凭证”替换成你申请的“sat_xxx.....”凭证。

文件夹说明

```
| -- 01-Browser_Extensions(浏览器插件)
|   |-- chrome-mv3.zip
| -- 02-AppServer (服务端程序)
|   |-- boss-server.exe
|   |-- config.yml (服务的程序配置文件)
|   |-- test.db
```

复制

安装谷歌浏览器插件

1.解压bossHelper1.x/01-Browser_Extensions/chrome-mv3.zip

2.将解压后的文件夹，导入到谷歌浏览器里，参考文档

https://blog.csdn.net/jdcdev_/article/details/151865879

启动步骤

后台服务启动

找到并运行 boss - server.exe，启动后台服务。

浏览器插件打开

打开谷歌浏览器，在浏览器中找到并打开插件 boss - helper。

求职配置说明

个人基础信息提示词

该提示词需包含求职方向、经验年限、技能点等信息，其作用是用于 AI 匹配和职位的适配度分析。

限制提示词

这是给 AI 的限制提示语，例如“外包不考虑”等，可根据个人求职要求进行设置。

打招呼语

这是发送给招聘方的消息，目的是简短介绍自己以吸引招聘方查看简历，每一段打招呼语需要用div标签包裹。如：<div>您好，我对XX职位很感兴趣.....</div>

boss 搜索页面地址

此地址是点击 boss 直聘 logo 后跳转的位置，一般配置为 boss 直聘的搜索页面。

boss 定时刷新地址（专业版）

当开启定时刷新页面采集功能时，系统会跳转到该地址。

期望职位序号（专业版）

在开启定时刷新页面采集功能时需要填写，默认填写 0。

职位排除关键词（专业版）

在采集职位时，如果职位信息中包含这里设置的关键词，系统会自动过滤该职位（采集后状态自动设置为已完成），关键词之间以英文逗号分隔。

操作流程

启动服务

按照前面的启动步骤，先启动后台服务 boss - server.exe，再打开谷歌浏览器插件 boss - helper。

开始采集职位信息

打开 boss 直聘的搜索页面，点击“开始采集职位信息”按钮，系统便会开始采集相关职位信息。

AI分析

将职位信息批量提交给AI进行分析，免费版用户一次可批量提交5个职位，专业版用户无限制。专业版用户可使用智能AI提交功能，可节约40%的资源点，分析速度也更快。

查看与分析职位信息

进入后台，可查看采集到的职位信息。对于免费版用户，可以选择职位进行 AI 分析匹配情况；专业版用户可设置自动提交分析。

发送打招呼语

进入目标岗位详情页面，可一键发送打招呼语。

AI 解析费用说明

解析 242 个招聘信息需要 1600 点，平均每个招聘信息消耗 6.6 资源点。Coze 官方的收费标准是每 10000 点收费 10 元，并且每天会赠送 500 点的免费额度。

专业版享有智能AI分析功能，平均节省40%的资源点，处理速度提升60%。

点击公司标记，即可进入公司信息管理页面。对公司进行标注后，采集到的该公司职位会自带标注的信息。对于被拉黑的公司，系统在采集到其职位信息后会自动过滤。